

Désactiver le mode S de Windows sans Internet



[Soufiane](#)  [Dépannage PC](#)  3 minutes de lecture

 Dernière mise à jour : 4 février 2023

Imprimer



Alors vous venez d'acheter un **PC** portable, vous le démarrez et puis vous essayez d'installer Google Chrome et là vous avez un message vous disant que pour votre protection vous ne devez installer que les applications provenant de **Microsoft Store**.

Le **mode S** est un mode créé par **Microsoft** pour limiter l'utilisation des logiciels à ceux qui sont disponibles sur le **Microsoft Store**. Vous ne pouvez pas utiliser Google Chrome par exemple dans le **mode S** de Windows que ce soit **Famille** ou **Pro**.

Pour vérifier si vous avez le **mode S activé** sur Windows il suffit d'ouvrir l'application Paramètres ( Win + I) puis aller sur Informations système.

Dans ce tutoriel vous allez découvrir **comment désactiver le mode S sur Windows 11 ou 10 sans utiliser un compte Microsoft**.

Merci de suivre les étapes avec prudence car on va modifier les valeurs du Registre.

Table des matières :

- [Désactiver le mode S de Windows 11 ou 10 sans internet](#)
 - [1. Vérifier l'édition de Windows en mode S](#)
 - [2. Installation de logiciels tiers impossible en mode S](#)
 - [3. Démarrer en mode avancé](#)
 - [4. Modifier les clés de Registre pour désactiver le mode S de Windows](#)

Désactiver le mode S de Windows 11 ou 10 sans internet

1. Vérifier l'édition de Windows en mode S


Pour savoir si vous utilisez **Windows en mode S** ou pas vous pouvez essayer d'installer un logiciel ou bien vérifier les informations Système.

Appuyez sur  Win + X ou faites un clic droit sur le

bouton Démarrer puis choisissez "**Système**".




Descendez un peu en bas dans la zone **Spécifications de Windows** vous aurez l'édition avec la mention "**en mode S**" ce qui confirme la version de Windows que j'ai (*dans ma machine virtuelle*).



2. Installation de logiciels tiers impossible en mode S


Quand j'essaie d'installer Google Chrome par exemple à partir du navigateur Edge...



J'ai ce message en anglais me disant que pour protéger mon PC je dois utiliser une application vérifiée par Microsoft comme Microsoft Edge pour la navigation internet.


J'ai cherché sur le Microsoft Store je ne trouve pas Google

Chrome mais par contre j'ai trouvé Firefox... la guerre des navigateurs quoi 😊




3. Démarrer en mode avancé


Ouvrez l'application **Paramètres** via **Win + I** ou bien via le menu Démarrer puis dans la page "**Système**" cliquez sur "**Récupération**".



Cliquez sur "Redémarrer maintenant" dans la zone "Démarrage avancé".




Cliquez sur "Redémarrer maintenant" puis attendez l'apparition d'un écran bleu...




4. Modifier les clés de Registre pour désactiver le mode S de Windows

Nous devons maintenant accéder à l'éditeur du Registre pour modifier une valeur... pour ce faire il faut qu'on exécute la commande `regedit`, pour ce faire il faut accéder à l'invite de commandes.


Cliquez sur "**Dépannage**".



Cliquez sur "**Options avancées**".




Cliquez sur "Invite de commandes".




Mettez la commande suivante puis appuyez sur Entrée :

regedit




Sélectionnez et ouvrez la clé suivante :


HKEY_LOCAL_MACHINE




Allez dans "Fichier" puis cliquez sur "Charger la ruche..."




Cliquez sur "Ce PC" puis ouvrez le lecteur (C:).




Ouvrez le dossier "Windows".




Ouvrez le dossier "System32".



Ouvrez le dossier "**config**".



Ouvrez le fichier "**SYSTEM**".




Mettez n'importe quel nom non existant en dessous de la clé "HKEY_LOCAL_MACHINE" pour éviter le confusion.

Ici j'ai mis comme nom la valeur suivante :

Offline


Cliquez sur "OK".




Ouvrez le chemin suivant :

Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline\ControlSet001\Control\CI
\Policy


Double-cliquez sur "**SkuPolicyRequired**".



Donnez la valeur "0" (zéro) à la valeur "**SkuPolicyRequired**".
Cliquez sur "**OK**" puis fermez la fenêtre de l'éditeur du
Registre et de l'Invite de commandes.



Cliquez sur "Continuer" pour démarrer votre machine et
profiter de Windows sans le mode S !



J'espère que ce tuto vous a aidé à vous débarrasser du mode S.

Vous pouvez désormais installer n'importe quel logiciel tiers, faites attention aux virus et n'utilisez pas les cracks sur les sites inconnus.

Partager cet article :


Facebook

X (Twitter)


LinkedIn

Pinterest

Articles recommandés :



Empêcher un utilisateur de supprimer un dossier/



Augmenter la taille de la police dans Windows 11

fichier sur Windows



Se connecter sans mot de passe sur Windows (rapide)

Catégories : **Dépannage PC** **Windows**

Dernière mise à jour avant 9 mois

13 commentaires : [Ajouter un commentaire](#)

Thomas dit :

[17 août 2023 à 13 h 09 min](#)

J'ai eu le même problème avec un ordinateur portable HP. Difficile avec cet appareil : pas de connexion LAN, pas de WLAN installé. Cependant, le pilote ne peut pas être installé en mode S. Suivez donc les instructions ci-dessus.

Ma clé de registre était également déjà à 0. Le point de blocage semble être la désactivation de SecureBoot. Instructions comme ci-dessus, SecureBoot désactivé, puis Windows était en mode "Accueil" normal. Maintenant, je pouvais aussi installer le pilote (ou faire tout le reste sur Internet).

MERCI

[Répondre](#)

Roman dit :

[18 juillet 2023 à 6 h 59 min](#)

Ok, la méthode a fonctionné pour moi comme un charme - 1.

installé Win 10 Home (mode S). 2. Redémarré dans UEFI et SecureBoot désactivé - après quoi le mode Win 10 Home S est devenu définitivement Win 10 Home régulier. 3. Mise à niveau de Win 10 vers Win 11.

[Répondre](#)

Roman dit :

[17 juillet 2023 à 7 h 34 min](#)

Salut,

Surface Go 3 avec le mode Win11 22H2 Home S et la méthode décrite n'a pas fonctionné

Je ne veux pas attacher de comptes ms, je veux juste que la tablette fonctionne pleinement

[Répondre](#)

thomas dit :

[11 juillet 2023 à 21 h 42 min](#)

Bonsoir, merci pour ce tuto très explicite, malheureusement j'ai le même résultat que mes prédécesseurs : SkuPolicyRequired à 0 et mode S actif.

Domage...

[Répondre](#)

Miguelitio dit :

[12 juin 2023 à 20 h 39 min](#)

= J'ai la valeur 0 avec le mode S activé

[Répondre](#)

mac dit :

[6 septembre 2023 à 16 h 44 min](#)

je ne l'ai pas fait, désactiver le démarrage sécurisé dans le bios est la solution

[Répondre](#)

Eden dit :

5 juin 2023 à 10 h 00 min

Bonjour,

Le mode S peut-il être réactivé par regedit ?

Parce que peu importe comment j'ai essayé, j'ai échoué.

[Répondre](#)

Maximiliano dit :

22 mai 2023 à 14 h 40 min

Bonjour Soufiane, très bon article !

Il m'arrive la même chose que José, le SkuPolicyRequired est à 0 et le mode S est actif... Pourriez-vous s'il vous plaît être plus explicatif avec la solution que vous avez proposée ?

Merci beaucoup !

[Répondre](#)

Jose dit :

30 mars 2023 à 2 h 22 min

J'ai un rare cas où le SkuPolicyRequired est sur 0 et le mode S est actif. Donc, tout ce que je peux faire dans ce cas. J'ai essayé de le changer à 1 et j'ai redémarré le pc, mais toujours en mode S, donc je l'ai remis à 0 et toujours en mode sécurisé.

[Répondre](#)

Soufiane dit :

30 mars 2023 à 8 h 57 min

Bonjour,



Trucs et astuces

L'application Paramètres puis l'application Microsoft Store



Windows

 Dépannage PC Logiciels Smartphone Bureautique Internet Réseaux Sécurité Médias sociaux Gaming Virtualisation Cloud Computing IA Blogging Linux Mac Design graphique

Prénom

Commentaire

À PROPOS

EasyTutoriel est un site de tutoriels destinés aux utilisateurs de tous niveaux. Combinant des leçons adaptées aux débutants et une

analyse approfondie pour les utilisateurs plus avancés, la navigation sur le site est simplifiée et sans effort.

Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences ou améliorer celles existantes ? Un premier choix pour l'apprentissage est EasyTutoriel.

RECHERCHER

Recherche...	Rechercher
--------------	------------

LIENS UTILES

- [À propos](#)
- [Mentions légales](#)
- [Confidentialité](#)
- [Contact](#)
- [Tous les articles](#)

Copyright © 2011-2023 EasyTutoriel.